SCHNELLSTART-KARTE

Holen Sie alles aus Ihrem PC heraus!

PCs sind komische Dinger. Sie kümmern sich um ihn, reinigen ihn, füttern ihn mit den besten Spielen, aber er bleibt trotzdem launisch! Diese Seite ergänzt die Informationen des Handbuchs. Falls Sie alle Möglichkeiten Ihres Computers ausreizen möchten, sollten Sie den folgenden Text lesen ...

Sie finden hier Beispiele für CONFIG.SYS- und AUTOEXEX.BAT-Dateien, mit denen Sie das Setup Ihres PCs optimieren können. Die mit * gekennzeichneten Zeilen sind für den Betrieb von **The Orion Conspiracy** erforderlich.

<config.sys>

* C:\DOS\HIMEM.SYS

Erlaubt den Speichermanagerzugang über 1 MB

* C:\DOS\EMM386.EXE RAM

Für "Orion" erforderlicher Speichermanager

BUFFERS = 15,0

Für "Orion" erforderliche Pufferspeicher

FILES = 40

Für OC erforderliche Dateien

STACKS = 9,256

Für DOS erforderlich

LAST DRIVE = E

Muß einen Buchstaben höher sein als der Buchstabe Ihres

CD-ROM-Laufwerks, d. h. unsere CD-ROM ist in diesem Fall das Laufwerk D

* DOS = HIGH

Erhöht den verfügbaren Grundspeicherumfang.

* DEVICEHIGH = C:\PANA \CMKE.SYS/Q:MSCD000/N:1

Gerätetreiber für das CD-ROM-Laufwerk, wobei MSCDOOO der Name Ihres Laufwerks ist (Muß in der AUTOEXEX.BAT-Datei angepaßt werden – siehe unten)

<autoexec.bat>

PROMPT \$P\$G

Stellt Ihr DOS-Systemzeichen auf Anzeige des aktuellen Verzeichnisses ein

$PATH = C:\;C\DOS$

Erlaubt den Zugang zu DOS-Befehlen


* LH C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:MSCD000/M:10/E


Für das CD-ROM-Laufwerk erforderlich (Anmerkung: Für MSCD000 gilt das gleiche wie im Abschnitt config.sys)

LH C:\DOS\SMARTDRV.EXE/E512 128

Optionales Disketten-Cache (Sie können diese Zeile entfernen, falls Sie über zu wenig Erweiterungsspeicher verfügen.)

Zusätzliche Informationen finden Sie in Ihrem **The Orion Conspiracy-**Handbuch. Falls weiterhin Probleme auftreten, können Sie die **Kundendienst-Hotline** von Domark unter +44(0)181-780-2224 anrufen.





MAUSSTEUERUNG:

Linker Mausknopf Wahl eines Gegenstands oder einer Aktion

Rechter Mausknopf Durchgehen der verfügbaren Optionen

TASTATURSTEUERUNG:

Cursortasten Verändern der Cursorposition auf dem Bildschirm

ENTER

TAB Durchgehen der verfügbaren Optionen

Abruf des nächsten Dialogtextes (falls Sie ihn vorher gehört haben)

F1 Spiel unterbrechen/fortsetzen

ESC Überspringen von Szenen

CTRL-J Joystick-Modus

CTRL-M Maus-Modus

ALT-J Neukalibrierung des Joysticks

ALT-V Versionsnummer

ALT-X Spiel abbrechen

CTRL-Q Spiel abbrechen

Spiel abbrechen

CTRL-C Spiel abbrechen



